

Inhalt

ActiveSync einrichten (Windows Mobile Pro 6.x Gerät mit Touchscreen)	1
Anhang A: Gerät mit PIN schützen	4
Anhang B: Alte ActiveSync Verbindung löschen	4

ActiveSync einrichten (Windows Mobile Pro 6.x Gerät mit Touchscreen)

Smartphones (ohne Touchscreen) unterscheiden sich leicht in der Bedienung/Konfiguration. Die vorliegende Anleitung kann jedoch auch für diese Geräte helfen.

1. Vor dem Einrichten von ActiveSync lohnt es sich, den Posteingang mindestens teilweise aufzuräumen. Spam (wird mit „SPAM !!!“ markiert) sollte mit Hilfe einer Regel automatisch verschoben/gefiltert werden.
Standardmässig wird bei den Mails nur der Ordner „Posteingang“ synchronisiert.
2. Aus Sicherheitsgründen lohnt es sich auf jeden Fall, das Gerät selbst mit einem PIN zu schützen (*siehe Anhang A*)
3. Falls das Gerät bisher mit einen anderen Server konfiguriert war, diese Verbindung zuerst löschen (*siehe Anhang B*)
4. Dann im Programme Menü „ActiveSync“ aufrufen, „das Gerät...einrichten“ auswählen.



5. WM 6.1 startet mit dem folgenden Screen (Autodiscover), WM6.0 und allenfalls andere ActiveSync Geräte (ohne Autodiscover) beginnen erst beim nächsten Schritt (6) an.

E-Mail, weiter,

E-Mail-Adresse eingeben

E-Mail-Adresse:
martin.mueller@xwave.ch
(Beispiel: help@microsoft.com)

Exchange-Server-Einstellungen automatisch ermitteln

dann Benutzer (= E-Mail) und Passwort eintragen, weiter.

Benutzerinformationen

Benutzername: martin.mueller@xwav
Kennwort: *****
Domäne:

Kennwort speichern (für autom. Synchronisierung erforderlich)

Automatische Konfiguration

Zum Herunterladen von Einstellungen wird eine Verbindung mit Exchange Server hergestellt.

Tippen Sie auf "Überspringen", um diesen Schritt zu überspringen und die Einstellungen manuell einzugeben:

Abbrechen Weiter

Zurück Weiter

Zurück Überspringen

Wenn alles klappt, geht es dann erst wieder bei Schritt 8 (Inhalts Auswahl) weiter.

6. Manuelle Konfiguration:

Serveradresse „exchange.xwave.ch“ eingeben, „...SSL“ aktivieren

Servereinstellungen bearbeiten

Serveradresse:
exchange.xwave.ch
Hinweis: Diese Adresse ist mit Ihrer Outlook Web Access-Serveradresse identisch.

Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung

Zurück Weiter

7. Gültiger User (volle Mailadresse) und Passwort eintragen, Kennwort speichern ist für ActiveSync/DirectPush notwendig. Zur Sicherheit sollte dafür das Gerät als solches auch immer Kennwort geschützt sein (siehe Anhang A).

Benutzerinformationen

Benutzername: vorname.nachname@xwmail.ch
Kennwort: *****
Domäne:

Kennwort speichern (für autom. Synchronisierung erforderlich)

Zurück Weiter

8. Alles was synchronisiert werden soll aktivieren, wenn E-Mail gerade markiert ist, die „Einstellungen“ anpassen, Empfehlung bis 1 Monat zurück.
Nachrichtenformat kann „Nur-Text“ (weniger Datenübertragung) oder „HTML“ (bessere Darstellung) gewählt werden.



9. Danach startet der erste Sync:




10. Die Verbindung bleibt danach aktiv. Neue Mails bzw. geänderte Kalender- oder Kontakt-Einträge werden jeweils sofort synchronisiert.

Anhang A: Gerät mit PIN schützen



Anhang B: Alte ActiveSync Verbindung löschen

1. ActiveSync aus Startmenü bzw. Programme aufrufen
2. Menü, Optionen



3. Auf Löschen drücken und dann bestätigen

